

Novedades versión 8

# **TEMPO CONTROL<sup>®</sup>** **CHECADOR**



# TEMPO CONTROL<sup>®</sup> CHECADOR Versión 8

## Novedades Versión 8.2.0.2

- Mejoras en sistema
- Mejoras en GUI (Interfaz gráfica) Tempo Control
- Mejoras en cálculo de Horas extra
- Tempo Control, sin Tempo Checador .exe

### Mejoras en cálculo de Horas extra

Al ajustar las horas extra de empleados en ajustes de horario, en este caso, sería para HE2 (Horas extra doble), esto afecta a la hora de inicio de la configuración de HE2 cuando las HE (Simples no se consideran), como se ve en la siguiente imagen.

Ajuste de minutos Tolerancias Horas extras Turno doble Dia de descanso

Aplicar criterios de horas extras

Clasificación de horas extras en un periodo

Horas extras sencillas de 0 hasta 0 minutos (HE1)

Horas extras dobles de 30 hasta 340 minutos (HE2)

Horas extras triples de 341 hasta 500 minutos (HE3)

Restar el tiempo entre la hora de salida y el inicio de horas extra doble

Aquí, cuando el empleado cumpla 30 min trabajados después de la hora de salida se considerará las HE2 completas. Incluyendo los 30 min, a continuación, una tabla de casos en los cual se muestra como aplica las incidencias (La incidencia de HE2 se generará siempre y cuando el empleado cumpla con los 30 minutos).

Hora Salida Horario	Hora salida empleado	Incidencia
18:00	18:00	(No genera incidencia)
18:00	18:15	(No genera incidencia)
18:00	18:30	0.3HE2
18:00	19:00	1HE2

18:00	19:30	1.3HE2
-------	-------	--------

Segundo caso, cuando en los ajustes se selecciona la opción de "Restar el tiempo entre la hora de salida y el inicio de las horas extra doble", aquí, si el empleado cumple con los 30 minutos, estos no se contarán para las horas extra (Solo se considera tiempo después de los 30 minutos).

Ajuste de minutos Tolerancias Horas extras Tumo doble Dia de descanso

Aplicar criterios de horas extras ?

Clasificación de horas extras en un periodo

Horas extras sencillas de	0	hasta	0	minutos (HE1)
Horas extras dobles de	30	hasta	340	minutos (HE2)
Horas extras triples de	341	hasta	500	minutos (HE3)

Restar el tiempo entre la hora de salida y el inicio de horas extra doble

Tabla de casos en los cual se muestra como aplica las incidencias, acorde a la configuración anterior.

Hora Salida Horario	Hora salida empleado	Incidencia
18:00	18:00	(No genera incidencia)
18:00	18:15	(No genera incidencia)
18:00	18:30	(No genera incidencia)
18:00	19:00	0.3HE2
18:00	19:30	1HE2

### Tempo Control, sin Tempo Checador .exe

Al sistema Tempo Control, se le quito el ejecutable de Tempo Checador, ya que no se requiere para esta y las posteriores versiones de Tempo Control.